

EBCDIC Tabelle

Der EBCDIC Zeichencode (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, „Äbsdik“) von IBM für HOST-Rechner definiert eine Standardbelegung der Codes 0–255 mit Zeichen (keine landesspezifischen Sonderzeichen wie z.B. Umlaute). Achtung: Die Zeichen a–z und A–Z **folgen nicht aufeinander**, die Ziffern 0–9 schon.

Steuerzeichen und Sonderzeichen:

Dez	0	16	32	48	64	80	96	112	
0	NUL	DLE	DS		RSP	&	–		0
1	SOH	DC1	SOS				/		1
2	STX	DC2	FS	SYN					2
3	ETX	DC3	WUS	IRS					3
4	SEL	RES/ENP	BYP/INP	PP					4
5	HT	NL	LF	TRN					5
6	RNL	BS	ETB	NBS					6
7	DEL	POC	ESC	EOT					7
8	GE	CAN	SA	SBS					8
9	SPS	EM	SFE	IT				,	9
10	RPT	UBS	SM/SW	RFF	cent	!		:	A
11	VT	CU1	CSP	CU3	.	\$,	#	B
12	FF	IFS	MFA	DC4	<	*	%	@	C
13	CR	IGS	ENQ	NAK	()	–	'	D
14	SO	IRS	ACK	SUB	+	;	>	=	E
15	SI	IUS/ITB	BEL	SP		¬	?	"	F
	00	10	20	30	40	50	60	70	Hex

Buchstaben und Ziffern:

Dez	128	144	160	176	192	208	224	240	
0					{	}	\	0	0
1	a	j	~		A	J	NSP	1	1
2	b	k	s		B	K	S	2	2
3	c	l	t		C	L	T	3	3
4	d	m	u		D	M	U	4	4
5	e	n	v		E	N	V	5	5
6	f	o	w		F	O	W	6	6
7	g	p	x		G	P	X	7	7
8	h	q	y		H	Q	Y	8	8
9	i	r	z		I	R	Z	9	9
10					–				A
11									B
12									C
13									D
14									E
15								EO	F
	80	90	A0	B0	C0	D0	E0	F0	Hex

- Zeichennamen: BEL = Glocke, BS = Backspace, CAN = Cancel, CR = Carriage Return, DEL = Delete, EO = Eight Ones. ESC = Escape, FF = Formfeed, FS = Field Separator, HT = Horizontaler Tabulator, LF = Linefeed, NL = New Line, NSP = Numeric Space, SP = Space, VT = Vertikaler Tabulator.