

## EBCDIC-Tabelle

Der EBCDIC-Zeichencode (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, „Äbsdik“) von IBM für HOST-Rechner definiert eine Standardbelegung der Codes 0–255 mit Zeichen (keine landesspezifischen Sonderzeichen wie z.B. Umlaute). Achtung: Die Zeichen a–z und A–Z **folgen nicht aufeinander**, die Ziffern 0–9 schon.

Steuerzeichen und Sonderzeichen:

Hex		00	10	20	30	40	50	60	70
Hex	Dez	00	16	32	48	64	80	96	112
0	0	NUL	DLE	DS		RSP	&	-	
1	1	SOH	DC1	SOS				/	
2	2	STX	DC2	FS	SYN				
3	3	ETX	DC3	WUS	IRS				
4	4	SEL	RES/ENP	BYP/INP	PP				
5	5	HT	NL	LF	TRN				
6	6	RNL	BS	ETB	NBS				
7	7	DEL	POC	ESC	EOT				
8	8	GE	CAN	SA	SBS				
9	9	SPS	EM	SFE	IT				`
A	10	RPT	UBS	SM/SW	RFF	cent	!		:
B	11	VT	CU1	CSP	CU3	.	\$	,	#
C	12	FF	IFS	MFA	DC4	<	*	%	@
D	13	CR	IGS	ENQ	NAK	(	)	_	'
E	14	SO	IRS	ACK	SUB	+	;	>	=
F	15	SI	IUS/ITB	BEL	SP		¬	?	"

Buchstaben und Ziffern:

Hex		80	90	A0	B0	C0	D0	E0	F0
Hex	Dez	128	144	160	176	192	208	224	240
0	0					{	}	\	0
1	1	a	j	~		A	J	NSP	1
2	2	b	k	s		B	K	S	2
3	3	c	l	t		C	L	T	3
4	4	d	m	u		D	M	U	4
5	5	e	n	v		E	N	V	5
6	6	f	o	w		F	O	W	6
7	7	g	p	x		G	P	X	7
8	8	h	q	y		H	Q	Y	8
9	9	i	r	z		I	R	Z	9
A	10					-			
B	11								
C	12								
D	13								
E	14								
F	15								EO

- Zeichennamen: BEL = Glocke, BS = Backspace, CAN = Cancel, CR = Carriage Return, DEL = Delete, EO = Eight Ones. ESC = Escape, FF = Formfeed, FS = Field Separator, HT = Horizontaler Tabulator, LF = Linefeed, NL = New Line, NSP = Numeric Space, SP = Space, VT = Vertikaler Tabulator.